



Astra Linux. Отключение мандатного контроля целостности


1. На впервые установленной «Astralinux Smolensk», сразу после запуска и авторизации, по умолчанию появится окно с необходимостью выбора атрибутов безопасности.




2. Настроить автовход данным способом невозможно, т. к. необходимо принудительно выбрать уровень целостности. Для отключения зайдите в «Панель управления».




3. Выберите меню «Безопасность».




4. Перейдите в раздел «Политика безопасности».




5. Выберите «Мандатный контроль целостности» и снимите галочку «Подсистема Мандатного Контроля Целостности».



6. Нажмите на галочку «Применить изменения».




7. Дождитесь окончания «Обновления МЦК».



8. В открывшемся окне «Перезагрузка системы» нажмите «Да». После перезагрузки мандатный контроль целостности будет отключен.

Управление политикой безопасности - Настройки мандатного контроля целостности

Файл Правка Настройки Помощь



- astra
 - Аудит
 - Группы
 - Замкнутая программная с...
 - Мандатные атрибуты
 - Мандатный контроль цело...**
 - Монитор безопасности
 - Настройки безопасности
 - Политики учетной записи
 - Пользователи
 - Привилегии
 - Устройства и правила

Настройки мандатного контроля целостности

Подсистема Мандатно...

Максимальный уровень целостности

Установить макс. уровень целостности пользователям из группы astra-admin

Если вы отключите МКЦ, то блокировка интерпретаторов также будет отключена

Перезагрузка системы

Чтобы изменения вступили в силу требуется перезагрузить систему. Хотите перезагрузить систему сейчас?

Да

Имя		Установлено
Имя	Уровень	Диск
bin	Низкий	Папка 27.11
boot	Низкий	Папка 27.11
dev	Высокий	Папка 21.10
etc	Низкий	Папка 21.10
home	Высокий	Папка 27.11
lib	Низкий	Папка 27.11
lib64	Низкий	Папка 27.11
lost+found	Низкий	Папка 27.11
media	Низкий	Папка 27.11
mnt	Низкий	Папка 28.07